


A scenic landscape of a mountain range with a winding river and a lake under a cloudy sky. The mountains are rugged and layered, with some peaks having flat tops. The vegetation is a mix of green and brown, suggesting a semi-arid or high-altitude environment. The sky is filled with dramatic, grey clouds, with some light breaking through near the horizon.

FUGRO

**GeODin 9.5
Lizenzupdate**

Schritt 1: Starten des Lizenzmanagers

Um Ihre GeODin-Lizenz zu aktualisieren, starten Sie den Lizenzmanager über das Windows-Start-Menü und wählen Sie den Menüeintrag **GeODin Licence Management** aus.




Schritt 2: Passworteingabe

Geben Sie nun das bei der Installation des GeODin-Lizenzservices definierte **Adminpasswort** ein, um sich im Lizenzmanager anzumelden.

Hinweis:

Porteinstellungen und Adminpasswort werden bei der Installation des GeODin-Lizenzservices in der Datei GeODinLicenceServer.ini gespeichert.



Schritt 3: Lizenz aktualisieren (bis Server-Version 1.8)

Wählen Sie unterhalb des Menüeintrags **Lizenzserver** die Option **Lizenz aktualisieren** aus.

Nach einem erfolgreichen Lizenzupdate werden Ihnen nun ggf. die aktualisierten Informationen (z.B. weitere Lizenzpakete, neues Ablaufdatum) zu Ihrer Lizenz angezeigt.

The image displays two screenshots of the 'Licence Management' web interface, illustrating the process of updating a license.

Top Screenshot (Vor dem Update): The interface shows the 'Lizenzverwaltung' header with a navigation menu including 'LIZENZSERVER', 'SPRACHEN', 'USER STATUS', and 'LIZENZINFORMATION'. A dropdown menu is open under 'LIZENZSERVER', showing options: 'Start', 'Stop', 'Lizenz aktualisieren' (highlighted with a red box and a red arrow), and 'Serverupdate herunterladen'. Below the menu, the license details are displayed: 'Seriennummer: {B9271...}', 'Professional P', 'Verfügbar: 0', 'Maximum: 1', and 'Ablaufdatum: 30.11.2021'. A green vertical bar on the left indicates 'Vor dem Update' with a right-pointing arrow.

Bottom Screenshot (Nach dem Update): The interface shows the same 'Lizenzverwaltung' header. The dropdown menu is closed. The license details are updated: 'Seriennummer: {B9271...}', 'Professional P', 'Verfügbar: 1' (highlighted with a red box), 'Maximum: 1', and 'Ablaufdatum: 11.02.2022' (highlighted with a red box). A green vertical bar on the left indicates 'Nach dem Update' with a right-pointing arrow.

Schritt 3: Lizenz aktualisieren (ab Server-Version 1.9)

Klicken Sie unterhalb des Menüeintrags **Lizenzserver** auf die Schaltfläche **<Lizenz aktualisieren>**.

Nach einem erfolgreichen Lizenzupdate werden Sie zu der Seite mit den Lizenzinformationen weitergeleitet (ggf. sind hier nun weitere Lizenzpakete oder ein neues Ablaufdatum).

The screenshot shows the 'Lizenzverwaltung' (License Management) interface. The top navigation bar includes 'Lizenzverwaltung', 'LIZENZSERVER', 'SPRACHEN', 'USER STATUS', and 'LIZENZINFORMATION'. The 'LIZENZSERVER' section is active and contains the following elements:

- LIZENZSERVER**
- AKTIONEN** (Actions):
 - Start (blue button with play icon)
 - Stop (dark blue button with stop icon)
 - Lizenz aktualisieren** (blue button with refresh icon, highlighted with a red box)
 - Serverupdate herunterladen (dark blue button with refresh icon)
- INFORMATIONEN** (Information):
 - Port: 8085
 - Version: 1.9
 - Auto logout: 00h 45min


The bottom status bar displays 'Version 1.9' and 'Port 8085' with a green indicator light.

Schritt 4: Lizenzserver aktualisieren (bis Server-Version 1.8)

Da der GeODin-Lizenzservice kontinuierlich weiterentwickelt wird, können Sie bei einem Lizenzupdate prüfen, ob ebenfalls ein Update des GeODin-Lizenzservices zur Verfügung steht. Wählen Sie dazu unterhalb des Menüeintrags **Lizenzserver** die Option **Serverupdate herunterladen**.

Hinweis:

Die aktuelle Version Ihres GeODin-Lizenzservices wird Ihnen unten rechts in der Oberfläche des Lizenzmanagers angezeigt.



Schritt 4: Lizenzserver aktualisieren (ab Server-Version 1.9)

Da der GeODin-Lizenzservice kontinuierlich weiterentwickelt wird, können Sie bei einem Lizenzupdate prüfen, ob ebenfalls ein Update des GeODin-Lizenzservices zur Verfügung steht. Klicken Sie dazu unterhalb des Menüeintrags **Lizenzserver** auf die Schaltfläche **<Serverupdate herunterladen>**.

Hinweis:

Die aktuelle Version Ihres GeODin-Lizenzservices wird Ihnen unten rechts in der Oberfläche des Lizenzmanagers sowie im Informationskasten unterhalb des Menüeintrags „Lizenzserver“ angezeigt.

The screenshot displays the 'Lizenzverwaltung' (License Management) interface. The top navigation bar includes 'LIZENZSERVER', 'SPRACHEN', 'USER STATUS', and 'LIZENZINFORMATION'. The 'LIZENZSERVER' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'LIZENZSERVER' section is divided into 'AKTIONEN' (Actions) and 'INFORMATIONEN' (Information). The 'AKTIONEN' section contains three buttons: 'Start', 'Stop', and 'Lizenz aktualisieren'. The 'Serverupdate herunterladen' button is highlighted with a red box and a red arrow points to it. The 'INFORMATIONEN' section displays a table with the following data:


INFORMATIONEN	
Port:	8085
Version:	1.9
Auto logout:	00h 45min

A red arrow points from the 'Version: 1.9' entry in the information table to the bottom right corner of the interface, where the status bar shows 'Version 1.9' and 'Port 8085' with a green indicator light.

Schritt 5: Lizenzserver aktualisieren


Ist eine neue Version des GeODin-Lizenzservices verfügbar, erscheint ein entsprechender Hinweis. Um die neue Version zu installieren, starten Sie den Download der aktuellen **LicenceServerRegistration.exe** über die Schaltfläche <Herunterladen>.

Bitte beachten Sie, dass die Installation lokal auf dem System des Lizenzservices durchgeführt werden muss.




Schritt 6: Lizenzserver aktualisieren

Starten Sie das Update des GeODin-Lizenzservices durch Doppelklick auf die soeben heruntergeladene **LicenceServerRegistration.exe** und fahren Sie über die Schaltfläche <Weiter> mit dem Setup fort.




Schritt 7: Lizenzserver aktualisieren

Wählen Sie die Option - **GeODin Lizenzservice aktualisieren** - und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit <Weiter>.




Schritt 8: Lizenzserver aktualisieren

Nun werden Ihnen die gewählten Installationseinstellungen noch einmal angezeigt. Nachdem Sie diese über die Schaltfläche <Weiter> bestätigt haben, wird das Update des GeODin-Lizenzservices durchgeführt.



Schritt 9: Aktualisierung erfolgreich

Nach erfolgreicher Aktualisierung des GeODin-Lizenzservices erhalten Sie eine entsprechende Bestätigungsmeldung. Um das Setup zu beenden, bestätigen Sie die Meldung mit <OK> und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche <Beenden>.



Together we create a safe
and liveable world

 +49 (0)30 93651 317

 support@geodin.com

 www.geodin.com

FUGRO